



Založenie osnov Za 1 pred 2 za 1


Nezáleží na počte otvorov v dne.




Osnovy prevlečieme cez navítané otvory. Osnovu č.1 vedieme poza osnovu č.2, popred osnovu č.3 a 4, založíme ju za osnovu č.5. Za 1 pred 2 za 1.




Tento postup opakujeme po celom obvode dna.




Ukončenie opletenia. Osnovy č.1, 2 a č.3 povytiahneme.



Predposlednú osnovu PP vedieme za poslednú osnovu P popred povytiahnutú osnovu č.1, 2 a založíme ju za povytiahnutú osnovu č.3.



Poslednú osnovu P vedieme za povytiahnutú osnovu č.1, popred povytiahnutú osnovu č.2, 3 a založíme ju za osnovu č.4. Osnovy č.1 2 a 3 ťahom smerom nadol opäť pritiahneme ku dnu.



Celkový pohľad na opletené dno. Po ukončení pletenia nie je vidieť kde sme začali a kde skončili s pletením.