


Založenie osnov


Prekrytý bok dna - za 1 pred 5 za 1

Nezáleží na počte otvorov v dne.




Osnovy prevlečieme cez navítané otvory. Osnovu č.1 vedieme poza osnovu č.2, popred osnovy č.3 až 7 a založíme ju na lícnej strane dna za osnovu č.8.

Za 1 pred 5 za 1.




Tento postup opakujeme po celom obvode dna. Osnovy môžeme zakladať aj pred 4 alebo naopak aj pred 6 až 7 osnov. Pri menšom počte prúty nemusia dostatočne prekryť bok dna.



Ukončenie opletenia. Osnovu č.1 povytiahneme a poslednú osnovu P vedieme za povytiahnutú osnovu č.1, popred 5 osnov a založíme ju za poslednú neobsadenú osnovu na lícnej strane dna.



Prekrytý bok dna. Osnovy sa následne ku lícnej strane dna pritlačia pletením. Pri dňach obdĺžnik a štvorec dlhšie zakladanie osnov nedobre držia v rohoch. Vtedy používajte za 1 pred 3 za 1.



Pritlačené osnovy pletením.



Celkový pohľad na opletené dno. Po ukončení pletenia nie je vidieť kde sme začali a kde skončili s pletením.